

Tutorial Penggunaan Salnova

Panduan praktis untuk mengelola dataset, melatih model, menjalankan inference, dan melaporkan kendala.

Tutorial Penggunaan Salnova

Petunjuk singkat penggunaan tools Salnova dari akses akun hingga model siap digunakan.

Persiapan sebelum mulai: jangan matikan **NAS** karena NAS berfungsi sebagai server Salnova; pastikan NAS dan koneksi internet tetap aktif. Jika ingin training memakai **PC RTX 50/60 Lab**, nyalakan PC tersebut terlebih dahulu dan pastikan PC terhubung ke internet sampai worker berstatus **Online**.

<https://salnova-ai.my.id>


1. Buka domain resmi memakai Chrome/Edge. Gunakan HTTPS, terutama untuk webcam.
2. Masukkan email dan password, lalu klik **Masuk**. Pengguna baru memilih **Buat akun baru**.
3. Di Dashboard, klik **Create New Project**; isi nama, deskripsi, jenis project, dan class.
4. Buka kartu project untuk melanjutkan pekerjaan.

Project > Dataset > Annotate > Version > Train > Deploy


Tujuan	Jenis project
Kotak posisi objek	Object Detection / Oriented Bounding Box
Bentuk objek atau area piksel	Instance / Semantic Segmentation
Titik sendi/landmark	Keypoint Detection
Label untuk seluruh gambar	Single / Multi-Label Classification

Menu utama: Projects untuk eksperimen; Workflows untuk otomasi; Advance untuk alat anotasi pintar; Deployments/Model Library untuk model siap pakai; Settings untuk anggota dan backup.


Penting: pilih jenis project dengan benar sejak awal karena alat anotasi dan pilihan model akan mengikutinya. Tekan **Ctrl+K** untuk pencarian cepat.




A. Halaman login pada domain resmi Salnova.



B. Dashboard untuk membuat, mencari, membuka, menduplikasi, atau mengarsipkan project.



A. Klik Upload data dari Overview; atur detik per frame untuk video.



B. Kelola gambar, status anotasi/review, dan split train-valid-test.


Upload gambar/video besar

1. Klik **Upload data**, pilih gambar atau MP4/MOV/WebM.
2. Untuk video, atur **Detik per frame**; nilai 1 $\approx$ satu frame per detik.
3. Tunggu upload dan pemrosesan 100%; jangan reload atau tutup tab.

File 200 sampai 300 MB didukung. File dikirim bertahap sekitar 8 MB per bagian, lalu server menyusunnya kembali. Video tidak dipotong manual dan isinya tetap satu file utuh.


Kelola dataset

- Filter status, review, dan split.
- Import ZIP anotasi: YOLO, COCO, VOC, LabelMe, CVAT.
- Export annotated ZIP atau jalankan auto-label.
- Split awal umum: 70% train, 20% valid, 10% test.



E. Health & Jobs memeriksa kualitas dataset dan pekerjaan yang sedang berjalan.

Rescan dataset, lalu tindak lanjuti file duplikat, blur, resolusi rendah, label kosong, atau class yang tidak seimbang.




C. Annotator: class kiri, area kerja tengah, daftar anotasi kanan.

Anotasi

1. Pilih class dan alat box/polygon/mask/keypoint.
2. Buat label rapat dan konsisten; cek daftar kanan.
3. Pastikan **Saved** sebelum pindah gambar.

Shortcut: Ctrl+Z/Y undo/redo · Ctrl+C/V salin/tempel · arrow menggeser · Delete menghapus.




D. Buat versi immutable sebelum training.

Quality & version

Di **Health & Jobs**, cek duplikat, blur, resolusi rendah, label kosong, dan ketidakseimbangan class. Buat **Version**: pilih split, resize, augmentasi, nama, dan catatan. Perubahan anotasi berikutnya memerlukan versi baru.

Auto-label hanyalah draft. Review sampel dan Accept/Reject hasilnya sebelum versioning.



Pilihan model

Kebutuhan	Titik awal
Uji cepat / perangkat ringan	Varian N (nano)
Seimbang speed dan accuracy	Varian S atau M
Akurasi tinggi, GPU kuat	Varian L atau X

Mulai dengan model Recommended, 20 sampai 50 epoch, image size 640, optimizer/LR Auto, dan batch sesuai VRAM. Turunkan batch bila GPU kehabisan memori.


Pilih lokasi training


Lokasi	Penggunaan
PC RTX 50/60 Lab	Prioritas GPU bersama; worker wajib Online.
Device sendiri	Laptop/workstation yang menjalankan worker.
NAS	Langsung di server/CPU; cocok untuk uji kecil.
Google Colab	Runtime Colab harus aktif dan terhubung.

- 1. Pilih version, arsitektur, konfigurasi, lokasi, dan compute Automatic/GPU.
- 2. Pastikan worker online, lalu klik **Start training**.
- 3. Pantau epoch, loss, precision, recall, mAP, dan checkpoint.
- 4. Di **Models**, pilih hasil Ready berdasarkan metrik dan uji nyata; beri alias/stage production.

Auto-connect RTX: setelah user login Windows, shortcut Startup menjalankan supervisor, menunggu server, dan menyambung ulang otomatis.

Jika offline: pastikan internet dan user Windows sudah login → klik shortcut Desktop **Start Salnova Worker** → tunggu online/refresh. Agar aktif sejak boot sebelum login, Scheduled Task SYSTEM harus dipasang Administrator satu kali.






A. Deploy & test dengan hasil deteksi dan confidence.

Inference

1. Buka **Deploy** pada project dengan model Ready.
2. Pilih **Image**, **Webcam**, **Batch**, atau **Video**.
3. Masukkan media, atur confidence, lalu cek hasil.
4. Unduh media beranotasi atau report.

Naikkan threshold untuk mengurangi false positive; turunkan bila objek benar banyak terlewat. Webcam wajib HTTPS. Video diproses dengan sampling dan UI membatasi hingga 300 frame.

API key wajib dirahasiakan. Endpoint **127.0.0.1** hanya berlaku pada host yang sama; integrasi eksternal memakai endpoint/domain dari admin.



B. Workflow menghubungkan input, inference, condition, dan output.


Workflows & Advance

Rangkai node, hubungkan sesuai arah data, simpan, test run, lalu cek run history. Workflow dapat diimpor/dieksport JSON dan dijadwalkan. Advance menyediakan smart segmentation, model-assisted auto-label, batch mask, video propagation, dan quality review.

Checklist produksi

- Dataset bersih, anotasi direview, version terkunci.
- Model diuji pada media lapangan dan threshold ditetapkan.
- Stage production, monitoring, API key, dan rollback siap.
- Backup sebelum perubahan besar; restore mengganti workspace.

Jangan langsung menerima seluruh hasil otomatis. Review sampel dan simpan jejak version/model yang dipakai.



C. Ikon bantuan/laporan mengambang di kanan bawah aplikasi.

Jika menemukan bug

1. Klik **ikon laporan/bantuan** di pojok kanan bawah.
2. Pilih fitur **Aduan bug**.
3. Pilih **Area kendala** dan tingkat **Dampak**.
4. Isi ringkasan serta detail, lalu klik **Kirim aduan**.

Sertakan: langkah sebelum bug, hasil yang muncul, hasil yang diharapkan, nama project/model, jenis dan ukuran file, waktu kejadian, browser, serta pesan error. Halaman aktif tercatat otomatis.

Untuk worker: sebutkan nama worker, status online/offline, apakah PC baru restart, dan apakah shortcut manual sudah dijalankan.

Alur ringkas: domain → project → upload → annotate → version → train → models → inference → production. Jika tersendat, laporkan melalui ikon dan fitur Aduan bug.